

Procédure de déverrouillage pour Mio C510




Vous utilisez cette procédure à vos risques et périls.


Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'un éventuel dommage occasionné à votre appareil Mio suite à de mauvaises manipulations

Avant de commencer la procédure de déverrouillage,
veuillez télécharger le fichier : [Unlock-C510-Mioskins.zip](#)

1. Créez un répertoire sur votre PC (par exemple : Répertoire C510) :




2. Vous copiez l'ensemble du contenu du DVD *Mio Map V3 for Mio 510CE* dans ce répertoire




3. Vous devez avoir après copie des fichiers l'arborescence suivante sur votre PC :

Déplacez le répertoire maps vers le répertoire install puis Miomap




4. Déplacez-vous dans le répertoire **C:\C510\install\Miomap**




- Renommez le fichier **Miomap.exe** en **Miomapok.exe**
- Copiez le fichier **Unlock-C510-Mioskins.zip** dans ce répertoire puis décompressez-le.
- Ensuite supprimez le fichier **Unlock-C510-Mioskins.zip**

Vous devez avoir ceci :



5. Déplacez-vous vers le répertoire **C:\C510** puis exécutez **setup.exe**



- Choisissez Français



- Choisissez Réinstaller le logiciel Mio Map V3




- Patientez jusqu'à la fin de l'installation



6. Maintenant que l'installation s'est bien déroulée, prenez votre Mio et cliquez sur l'icône GPS




o Vous obtenez cet écran :




o Double cliquez sur *My Flash Disk* puis *Miomap* et *Miomap*

o Vous devez être ici et voir ces fichiers




- Double cliquez sur **Miotool.exe** afin de l'activer :



Miotool.exe est correctement activé

- Double cliquez sur le fichier **Unlock-C510-Mioskins.cab**



- Lorsqu'il faudra valider l'installation du fichier cab par OK, cliquez sur l'icône **ab**

un clavier apparaît,

ensuite cliquez dans la barre ci-dessus

finissez en cliquant sur la touche « Entrée »



Une fois le fichier installé, faites un **Soft reset**

7. Au redémarrage vous obtenez l'écran ci-dessous (ou presque), cliquez sur l'icône Explorer



- Déplacez vous vers le dossier `\My Flash Disk\Miomap\Miomap` ,
 - supprimez **miomap.exe**
 - renommez **miomapok.exe** en **miomap.exe**.
- Faites un dernier Soft reset et c'est terminé.

Il est possible de supprimer des icônes du bureau qui ne vous intéressent pas en allant dans `\windows\desktop` et en supprimant les fichiers `.lnk`(ex : `Mainshell.lnk`) correspondant. Ces différentes icônes sont également réparties dans les dossiers *Programs*, *Favorites* et *Documents* se trouvant dans le menu Démarrer accessible par la barre des tâches.

Après déverrouillage, vous avez accès à diverses fonctions dont quelques unes en bonus :

- Connexion activ sync 3.8
- Connexion transfer Mio
- Connexion Bluetooth
- Logiciel pour arrêter l'appareil (icône Arrêt)
- Logiciel pour faire un soft reset (icône Reset)
- Editeur Base de registre
- Tac Tac du stylet supprimé
- Total Commander en Français

Je remercie **Cjaco2** pour son aide précieuse à la rédaction de ce document.